

Инициализация АС-2 и механизм установки канала.

1. Инициализировать COM-порт, не забывая, чтобы такие-же параметры инициализации были на подключенных к АС-2 приборах.
2. Сбросить сигнал RTS в "0".
3. Установить сигнал DTR в "1".
5. Установить сигнал RTS в "1" на 10 мс, затем вернуть его в "0".
При этом будет установлен первый канал.
6. Для установки канала, отличного от первого, необходимо N-1 раз сбросить и установить сигнал DTR, т.е. чередовать "0"- "1". Между чередованиями и внутри оных пауза не менее 10мс. В конце оставить в состоянии "1".
После последнего сброса пауза 10 мс.
7. Работа с данным прибором по его сетевому протоколу.
8. После смены канала необходимо выдержать паузу не менее 100 мс до начала сетевого обмена.

Примечание: N - это номер канала.